

Sommaire

[Partage d'une vidéo comportant du son](#)

[Améliorer la qualité du son](#)

Principe

Par défaut Microsoft Teams diffuse le son du microphone de chaque participant.

Lorsque l'on souhaite partager une vidéo aux autres participants il faut partager un nouveau flux vidéo (en plus de sa caméra) aux autres participants.

Si cette vidéo comporte du son, ce média (vidéo) doit être accompagné d'un autre media (son).

Mircosoft Teams offre trois possibilités de partager un support avec les autres participants :

- Un l'écran complet (vous demande de choisir un écran si vous en avez plusieurs)
- Une fenêtre d'application (vous demande de choisir une fenêtre à partager)
- Un document (tableau blanc, PowerPoint ou Excel)


Partager un document PowerPoint dans lequel une vidéo est intégrée est possible mais comporte plusieurs inconvénients :

1. les autres participants feront une lecture locale du fichier et auront donc le contrôle dessus (lecture/pause/muet)
2. La vidéo ne sera pas présente dans l'enregistrement de la réunion ni dans une diffusion Teams Live Event
3. La vidéo étant téléchargée complètement par les participants avant d'être lu, si le fichier est lourd, certains participants pourraient avoir des difficultés à la jouer localement.


Seuls [un écran complet](#) ou [une fenêtre d'application](#) permettent de partager un flux **vidéo avec du son**

Partage d'une vidéo comportant du son

1. Depuis les paramètres de Teams, vérifiez que le "Haut-parleur" sélectionné est bien le périphérique dans lequel le son de la vidéo se jouera



2. Durant votre réunion, ajoutez le son de votre ordinateur à votre partage d'écran



3. Vous pouvez ensuite couper votre micro.

Améliorer la qualité du son


La qualité par défaut est adaptée aux voix et filtre les bruits ambiants.

Lorsque l'on souhaite partager le son d'une vidéo, il est courant que celle-ci comporte des sons d'ambiance, de la musique en plus de la voix. Ces éléments additionnels sont plus consommateur de bande passante pour le codec audio.


Il est donc nécessaire d'augmenter le débit (la qualité du signal envoyé) et de désactiver les filtres.

1. Avant d'entrer en réunion, en activant l'option HiFi dans les paramètres de Teams

ATTENTION : Ne désactivez l'annulation de l'écho que si vous utilisez un casque d'écoute



2. En activant, une fois connecté à votre réunion, le mode "Musique" qui est apparu dans la barre de contrôles de la fenêtre de réunion.



ATTENTION : L'activation du mode HiFi doit être effectuée AVANT DE DÉMARRER LE PARTAGE D'ÉCRAN